

**VINmatic**

Plattform für automatisierte Inseraterstellung

mobile.de Seller-API

Einrichtungsanleitung · Version 1.0 · 2026

mobile.de Seller-API einrichten

Schritt-für-Schritt: API-Zugang freischalten und mit VINmatic verbinden

Voraussetzung: Aktives Händlerkonto bei mobile.de (kostenpflichtiger Händlervertrag). Die API-Freischaltung erfolgt telefonisch — planen Sie 5–10 Minuten ein.

1 Im Händlerportal anmelden

Melden Sie sich unter soa.mobile.de mit Ihren Händlerzugangsdaten an. Falls noch kein SOA-Zugang besteht, wenden Sie sich an Ihren mobile.de-Kundenberater.

2 API telefonisch freischalten lassen

Die Seller-API wird ausschließlich telefonisch aktiviert. Rufen Sie den mobile.de-Händlerservice an:

Telefon: 030 81097-500**Zeiten:** Mo–Fr 9–18 Uhr

Nennen Sie: Ihren Händlernamen, Ihre Kundennummer und dass Sie die *Seller-API* für eine Drittanbieter-Anbindung aktivieren möchten.

Sie erhalten Ihre **API-Zugangsdaten** (Benutzername + Passwort) per E-Mail.

3 Seller-ID ermitteln

Ihre Seller-ID finden Sie im Händlerportal unter *Mein Profil* oder in der Bestätigungs-E-Mail von mobile.de. Sie können sie auch direkt beim Telefontermin erfragen.

4 Zugangsdaten in VINmatic eintragen

Geben Sie Benutzername, Passwort und Seller-ID direkt in Ihrem VINmatic-Konto ein:

Einstellungen → Integrationen → mobile.de

Alternativ senden Sie die Daten an **kontakt@vinmatic.de**, falls wir die Einrichtung für Sie übernehmen sollen.

5 Verbindung testen

Klicken Sie auf *Verbindung testen*. Bei Erfolg erscheint eine Bestätigung und Sie können Fahrzeuginserate direkt aus VINmatic an mobile.de übertragen.

Hinweis: Die Zugangsdaten werden nur für die aktive Sitzung gespeichert und müssen nach einem Server-Neustart erneut eingegeben werden. Bewahren Sie sie sicher auf.

