

**VINmatic**

Plattform für automatisierte Inseraterstellung

AutoScout24 Dealer-API

Einrichtungsanleitung · Version 1.0 · 2026

AutoScout24 Dealer-API einrichten

OAuth 2.0-Schnittstelle beantragen und mit VINmatic verbinden

Voraussetzung: Aktives Händlerkonto bei AutoScout24 (Premium-Vertrag). Die API wird auf Anfrage freigeschaltet — planen Sie 3–5 Werktage Bearbeitungszeit ein.

1 API-Zugang beantragen

Senden Sie eine Anfrage an den AutoScout24-Partnerservice. Die API ist nicht selbst buchbar, sondern wird auf Antrag aktiviert:

An: partnersupport@autoscout24.com
Betreff: Anfrage Dealer-API – [Ihr Firmenname]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind aktiver AutoScout24-Händler und möchten die Dealer-API für die Anbindung an unsere Verwaltungssoftware (VINmatic) aktivieren lassen.

Bitte teilen Sie uns die notwendigen Schritte und Credentials (Client-ID, Client-Secret) mit.

Händlername: [Name]
Händler-ID / Kunden-Nr.: [Nummer]
Ansprechpartner: [Name, E-Mail, Telefon]

Mit freundlichen Grüßen,
[Unterschrift]

2 OAuth 2.0-Zugangsdaten erhalten

AutoScout24 stellt Ihnen nach Freischaltung folgende Zugangsdaten bereit:

CLIENT ID

Eindeutige Kennung Ihrer Anwendung

CLIENT SECRET

Geheimschlüssel für die Token-Anfrage

TOKEN-ENDPUNKT<https://sso.autoscout24.com/connect/token>**API-BASIS-URL**<https://api.autoscout24.com>

Die Authentifizierung erfolgt über *OAuth 2.0 Client Credentials Flow*: VINmatic tauscht Client-ID und -Secret automatisch gegen ein kurzlebiges Bearer-Token und erneuert es bei Bedarf.

3

Zugangsdaten in VINmatic eintragen

Geben Sie Client-ID und Client-Secret direkt in Ihrem VINmatic-Konto ein:

Einstellungen → Integrationen → AutoScout24

Alternativ senden Sie die Daten an **kontakt@vinmatic.de**, falls wir die Einrichtung für Sie übernehmen sollen.

4

Testübertragung durchführen

Klicken Sie in VINmatic auf *Verbindung testen*. Bei Erfolg erscheint eine Bestätigung. Anschließend können Sie Inserate direkt aus VINmatic an AutoScout24 übertragen.

Sandbox: AutoScout24 bietet eine Testumgebung

(<https://api.autoscout24.com/sandbox>). VINmatic wechselt zwischen Sandbox und Produktion per Umschalter in den Integrationseinstellungen.

5

Zeitplan

Tag 1: Anfrage per E-Mail senden

Tag 2–5: Bearbeitung durch AutoScout24

Tag 5–7: Credentials erhalten, Eintrag in VINmatic, Test

Ab Tag 7: Produktiv-Betrieb